ECG NORMAL

HYPERTROPHIES

INSUFFISANCE CORONAIRE

(E.GANDJBAKHCH)

I. ECG NORMAL

Rappel électrophysiologique	
ECG	- Enregistrement de l'activité électrique du muscle cardiaque.
PA	- Potentiel d'action. - Activation électrique qui précède la contraction de la cellule cardiaque.
Cardiomyocyte	- Sa membrane cellulaire est composée : <ul style="list-style-type: none"> • D'une double couche de PL hydrophobes. • De canaux ioniques hydrophiles.
Propriétés électriques cellules cardiaques	- Automaticité : <ul style="list-style-type: none"> • Propriété de générer des impulsions de façon autonome (dépolarisation spontanée). • Cellules du noeud. - Excitabilité : <ul style="list-style-type: none"> • Propriété de dépolarisation lorsque soumise à une impulsion efficace. - Conductivité : <ul style="list-style-type: none"> • Propriété de transmettre la dépolarisation aux cellules environnantes.
Fonctionnement électrique d'une cellule	- Membrane cellulaire semi-perméable entre deux zones à composition ionique différente responsables d'un gradient électrochimique : <ul style="list-style-type: none"> • Au repos : <ul style="list-style-type: none"> ▸ Sodium (Na⁺) en EC. ▸ Potassium (K⁺) en IC. • À l'état excité (activée) : <ul style="list-style-type: none"> ▸ Sodium (Na⁺) en IC. ▸ Potassium (K⁺) en EC. - Activation électrique cellulaire due à un changement de perméabilité membranaire, soit spontané, soit provoqué (excitation électrique ou mécanique).
Potentiel de repos de la membrane et gradient électrochimique	- Equilibre de part et d'autre de la membrane en fonction de la concentration des ions et de leur charge. - Cellule cardiaque perméable au K ⁺ => son potentiel de repos est celui du K ⁺ soit -80 mV.
Schéma	
Potentiel d'action cellulaire	- P _{repos} = -96 mV . (4) - 0 => activation électrique provoque une petite dépolarisation de la membrane suffisante à ouvrir les canaux sodium, donc influx de Na ⁺ qui vient dépolariser la cellule (-96mV → +52mV). - 1 => on arrive à un point d'équilibre qui va ouvrir les canaux potassiques : efflux de potassium donc légère baisse du PA. - 2 => phase de plateau = phase où la cellule peut se contracter, donc dure très longtemps chez les cellules contractiles. Due à un équilibre entre le Ca ²⁺ qui rentre et le K ⁺ qui sort. - 3 => phase de repolarisation : ouverture canaux potassiques et efflux de K ⁺ .

<p>Forme des PA selon les cellules</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Cellules nodales (bleu) : pas de phase de plateau, pacemaker du coeur. - PA atrial (vert) - Noeud AV (jaune) : cellules spécialisées dans la conduction électrique. - Branches du faisceau de His (rouge) - Réseau de Purkinje (violet) - Myocarde ventriculaire (gris) : contraction. <p>ECG = Somme des PA simultanés.</p>
<p>2 grands « types » de cellules</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les cellules spécialisées dans l'automaticité et la conduction électrique : noeud sinusal et noeud AV. - Les cellules spécialisées dans la contraction : faisceau de His, branches droite et gauche (avec hémibranches ANT et POST) du faisceau de His. 	

« Cycle cardiaque »
<ul style="list-style-type: none"> - Onde P : <ul style="list-style-type: none"> • Dépolarisation des oreillettes => contraction auriculaire. - Complexe QRS : <ul style="list-style-type: none"> • Dépolarisation des ventricules => contraction ventriculaire. - Onde T : <ul style="list-style-type: none"> • Repolarisation ventriculaire. - La repolarisation auriculaire est masquée par le complexe QRS. 	
<p>Tracé ECG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesure de l'activité électrique par un galvanomètre (mesure des courants électriques = ampèremètre). - Activité assimilée à un vecteur électrique dont l'axe, le sens et l'amplitude rendent compte de la morphologie des déflexions du tracé ECG dans les différentes dérivations. - Chaque point tracé correspond à la projection de ce vecteur électrique à un instant donné sur l'axe de la dérivation enregistrée. 	
<p>Conventions d'enregistrement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le vecteur de dépolarisation électrique : <ul style="list-style-type: none"> • Se dirige vers l'électrode d'enregistrement = déflexion positive. • Fuit l'électrode d'enregistrement = déflexion négative. • Est perpendiculaire à l'électrode d'enregistrement = déflexion positive puis négative (somme nulle). 	

<p>ECG standard</p>	<p style="text-align: center;">12 dérivation</p> <p style="text-align: center;">6 dérivation périphériques membres = plan frontal 6 dérivation précordiales thoraciques = plan horizontal</p>
<p>Position électrodes précordiales</p>	<p style="text-align: center;"><i>V7, V8, V9 particulièrement utiles dans le cadre des syndromes coronaires aigus</i></p>
<p>Position électrodes périphériques</p>	<p style="text-align: center;"><i>Le sang sur le bitume et le soleil sur la prairie</i> <i>Rien n'est enregistré avec l'électrode noire, c'est électrode de référence.</i></p>
<p>6 dérivation périphériques</p>	<p style="text-align: center;">3 dérivation périphériques bipolaires 3 dérivation périphériques unipolaires</p>

<p>Triaxe de Bailey</p>
<p>6 dérivations précordiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> - V1 : 4e EIC à droite du sternum. - V2 : 4e EIC à gauche du sternum. - V3 : entre V2 et V4. - V4 : 5e EIC, ligne médioclaviculaire - V5 : 5e EIC , ligne axillaire ANT. - V6 : 5e EIC, ligne axillaire MOY.
<p>Étalonnage</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Amplitude : 1cm = 1mV. - Vitesse : 25 mm/sec <ul style="list-style-type: none"> • 1 petit carreau = 40 ms. • 1 carreau = 200 ms. - Attention, étalonnage modifiable.

<p style="text-align: center;">Analyse ECG normal</p>	
<p>Rythme sinusal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 onde P d'origine sinusale devant chaque QRS et 1 QRS derrière chaque onde P, avec succession régulière de séquences P-QRS-T et espace PR constant.
<p>Fréquence</p>	<ul style="list-style-type: none"> - $Fc = 300 / \text{nombre de carreaux de 5mm entre 2 QRS}$. - Normale = 60 à 100/min.
<p>Onde P</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hauteur < 2,5 mm. - Largeur < 100 ms (<2,5mm). - Monophasique. - Onde P sinusale positive dans toutes les dérivations sauf VR.
<p>Espace PR (PQ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conduction auriculo-ventriculaire. - Entre 120 et 200 ms (200 ms = 1 grand carreau).
<p style="text-align: center;">Complexe QRS</p>	
<p>Complexe QRS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Polyphasique : <ul style="list-style-type: none"> • Q = 1ère déflexion négative, non précédée d'une onde positive. • R = 1ère déflexion positive, précédée ou non d'une onde Q. • S = déflexion négative qui suit l'onde R. - Les déflexions suivantes sont appelées : <ul style="list-style-type: none"> • R' ou r' pour les déflexions positives. • S' ou s' pour les déflexions négatives.

Morphologies QRS

- Majuscules et minuscules utilisées selon l'amplitude de la déflexion :
 - Si < 5 mm : q, r, s.
 - Si > 5 mm : Q, R, S

- QS ou qs si exclusivement négatif (ondes q et s fusionnées).

- Morphologie du QRS dépend des 3 vecteurs de dépolarisation :
 - 1) Activation du septum de V6 vers V1 : explique la petite onde r positive en V1 et une micro-onde q en V6.
 - 2) Gros de la dépolarisation, le vecteur fuit V1 et se dirige plutôt vers V6 : explique la grande onde S en V1 et la grande onde R en V6.
 - 3) Petit vecteur qui fuit V6 : explique petit onde s en V6.

- morphologie suit une **progression** des QRS :

<p>Axe</p>
<p>Axe du coeur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Calculé à partir des dérivations frontales (D1, D2, D3, VR, VL, VF). - Perpendiculaire à la dérivation isodiphasique. - Normal entre 0° et 90°. <ul style="list-style-type: none"> • Vers 90° si sujet jeune et/ou longiligne. • Vers 0° sur sujet âgé et/ou bréviline. - Hypergauche si au-delà de -30°. <ul style="list-style-type: none"> • Le QRS va être principalement négatif dans les dérivations inférieures. - Hyperdroit si au-delà de +90°. <ul style="list-style-type: none"> • QRS négatif en D1.
<p>Amplitude QRS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dérivations frontales : <ul style="list-style-type: none"> • Amplitude < 20 mm. • Si amplitude < 5 mm => microvoltage. - Dérivations précordiales : <ul style="list-style-type: none"> • <u>Indice de Sokolow</u> : SV1 + RV5 < 35 mm. • Et RV6 < RV5 (cf. progression). • RV1 < 7 mm. • R/S < 1 en V1. • R/S >2 en V6. • Indice de Cornell : SV3 + RVL : <ul style="list-style-type: none"> ▸ < 28 mm chez l'homme ▸ < 20 mm chez la femme.
<p>Durée QRS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Durée QRS ~ 80 ms. <ul style="list-style-type: none"> • Doit rester < 100 ms. • On considère qu'il y a un BB complet quand au-delà de 120 ms et incomplet au-delà de 100 ms. - Délai d'apparition de la déflexion intrinsécoïde (di) : <ul style="list-style-type: none"> • Durée que met l'activité électrique à parcourir le myocarde ventriculaire depuis le début de la dépolarisation septale jusqu'à l'épicerde sous-jacent à V1 ou V6. • Se mesure en V1 et en V6 entre le début du QRS et le sommet d'onde R ou R'. • di < 30 ms en V1. • di < 50 ms en V6.
<p>Repolarisation ventriculaire</p>	
<p>Segment ST isoélectrique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Point J sur la ligne isoélectrique.

<p>Onde T</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Morphologie asymétrique, avec pente lente ascendante et pente descendante rapide. - Axe de T identique à celui du QRS dans le plan frontal. - Dans les précordiales : <ul style="list-style-type: none"> • Onde T de V1 peut être plate ou négative, mais l'onde T est normalement toujours positive en V2 et V6
<p>Espace QT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se mesure du début du QRS à la fin de T. - Varie en fonction de la Fc. - Est d'autant plus long que la Fc est lente. - Varie entre : <ul style="list-style-type: none"> • 0,32 pour une Fc à 100/min • Et 0,40 pour une Fc à 60/min. - Formule de Bazett : <ul style="list-style-type: none"> • Intervalle QT brut n'a pas de sens si on le corrige pas en fonction de la Fc. $QTc = \frac{QT \text{ interval in seconds}}{\sqrt{\text{cardiac cycle in seconds}}} = \frac{QT}{\sqrt{RR}}$
<p>Onde u</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <ul style="list-style-type: none"> - Onde de repolarisation complémentaire. - Inconstante. - Située immédiatement après l'onde T. - Surtout visible dans les dérivations précordiales V2, V3, V4. - Physiologique si elle est brève, positive et de faible amplitude. </div>

II. HYPERTROPHIES DES CAVITÉS CARDIAQUES

Hypertrophies en ECG	
<p>Contexte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Des normes diagnostiques correspondant à l'hypertrophie ont été rassemblées à l'époque où on avait pas des machines échographiques à disposition. - Donc des anomalies en ECG laissant supposer une hypotrophie peuvent ne pas être corrélées à des anomalies anatomiques. - Cependant, le plus souvent, elles le sont. - Donc définitions ECG = non spécifiques, c'est le cas de tout ce qu'on va voir ici.

- **HYPERTROPHIES AURICULAIRES**
- **HYPERTROPHIES VENTRICULAIRES**

1) HYPERTROPHIES AURICULAIRES

Hypertrophie auriculaire GAUCHE (Δ déf. ECG)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> - Dilatation de l'oreillette. - Fibrose qui ralentit la conduction électrique dans l'OG. - Pas toujours de « l'hypertrophie ». - Très fréquent à partir de 60-70 ans.
Schéma	<p style="text-align: center;"><i>On voit le mieux l'activité des oreillettes en D2 et V1.</i></p>
ECG	<ul style="list-style-type: none"> - Se traduit par un allongement de l'onde P. - Amplitude normale. - Durée ≥ 100 ms. - Morphologie : <ul style="list-style-type: none"> • Bifide en D1, D2, VL (et/ou précordiales). • Diphasique +/- en V1.

Hypertrophie auriculaire DROITE (Δ déf. ECG)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> - On retrouve souvent ça chez des patients qui ont des pathologies du VD ou de l'OD, <ul style="list-style-type: none"> • Comme des cardiopathies congénitales, • Ou des pathologies pulmonaires qui ont un retentissement sur le coeur droit. - Beaucoup plus rare.
Schéma
ECG	<ul style="list-style-type: none"> - Se traduit par une onde P très grande, pointue. - Amplitude $\geq 2,5$ mm <ul style="list-style-type: none"> • En D2, D3, VF (axe droit). - Durée normale. - Morphologie : <ul style="list-style-type: none"> • Pointue, ogivale en D2, D3, VF et précordiales droites (V1, V2).

Hypertrophie BI-AURICULAIRE (△ déf. ECG)	
Cause	<ul style="list-style-type: none"> - Dilatation bi-atriale. - Fréquent.
Schéma
ECG	<ul style="list-style-type: none"> - Amplitude $\geq 2,5$ mm; - Durée ≥ 100 ms. - Morphologie : <ul style="list-style-type: none"> • Bifide en D2 avec la première pointe plus ample. • Diphase +/- en V1 et précordiales droites avec plus pointue et négativité large.

2) HYPERTROPHIES VENTRICULAIRES

Hypertrophies ventriculaires (△ déf. ECG)	
Introduction	<ul style="list-style-type: none"> - Pour un coeur normal, la masse musculaire du VD = 1/10 de la masse musculaire du VG. - Hypertrophie VG = caricature de l'ECG normal avec augmentation des voltages. - Hypertrophie VD = plutôt modifications morphologiques du complexe QRS.
Ventriculogramme valeurs normales	<ul style="list-style-type: none"> - Axe normal = 0° à 90°. - Amplitude : <ul style="list-style-type: none"> • SV1 + RV5 < 35 mm (Indice de Sokolov) • RV6 < RV5. • SV3 + RVL (Indice de Cornell) : <ul style="list-style-type: none"> ▸ < 28 mm chez l'homme ▸ < 20 mm chez la femme. • RV1 < 7mm • R/S < 1 en V1 (plus grande onde S) et R/S > 2 en V6 (plus grande onde R). - Durée < 100 ms. - Morphologie : <ul style="list-style-type: none"> • Transition progressive des QRS (augmentation progressive de l'onde R jusqu'au V5 pour diminuer en V6 et augmentation progressive de l'onde S en V2-V3 pour diminuer et devenir toute petite en V6). • Repolarisation.

Hypertrophie ventriculaire GAUCHE (⚠ déf. ECG)

<p style="text-align: center;">Schéma</p>	<p style="text-align: center;"><i>Type systolique</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Type diastolique</i></p>
<p style="text-align: center;">ECG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Axe normal (ou éventuellement gauche). - Amplitude augmentée : <ul style="list-style-type: none"> • SV1 + RV5 ≥ 35 mm (Indice de Sokolov augmenté) • RV6 ≥ RV5. • SV3 + RVL (Indice de Cornell augmenté) : <ul style="list-style-type: none"> ▸ > 28 mm chez l'homme ▸ > 20 mm chez la femme. - Durée normale ou légèrement augmentée. - Morphologie : <ul style="list-style-type: none"> • Transition brutale entre le V4 et le V5 (on passe de rS en V4 à Rs en V5).
<p>Type systolique (⚠ déf. ECG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onde T négative et asymétrique en V5, V6. <ul style="list-style-type: none"> • = surcharge de pression (obstacle à l'éjection ventriculaire).
<p>Type diastolique (⚠ déf. ECG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onde T positive, ample et pointue. <ul style="list-style-type: none"> • = surcharge en volume (insuffisance valvulaire).

Hypertrophie ventriculaire DROITE (△ déf. ECG)

<p>Schéma</p>
<p>ECG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Axe droit ($> +90^\circ$). - Amplitude augmentée : <ul style="list-style-type: none"> • RV1 ≥ 7 mm. • R/S ≥ 1 en V1. • R/S < 2 en V6. - Durée normale ou légèrement augmentée. - Morphologie : <ul style="list-style-type: none"> • QRS : absence de transition. • Repolarisation : ST-T négatif, asymétrique, surtout dans les dérivations précordiales. • Grande onde R en V1 et grande onde S en V6.

III. INSUFFISANCE CORONAIRE

Insuffisance coronaire	
<p>3 types de lésions</p>	<ul style="list-style-type: none"> - « Ischémie » : anomalies de l'onde T. - « Lésion » : anomalies du segment ST. - « Nécrose » : anomalies du complexe QRS.

« Ischémie » - Onde T (△ déf. ECG)

<p>ECG</p>	<p style="text-align: center;"> <i>Sous-endocardique</i> <i>Sous-épicaudique</i> </p>
<p>Ischémie sous-endocardique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onde T positive, ample voire géante. - Prolongation locale du temps de repolarisation de la couche sous-endocardique
<p>Ischémie sous-épicaudique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onde T négative, symétrique, pointue. - Prolongation locale du temps de repolarisation des deux couches du myocarde, mais plus franche pour la couche sous-épicaudique.

« Lésion » - Segment ST (△ déf. ECG)	
ECG	<p>Sous-endocardique</p> <p>Sous-épocardique</p>
Lésion sous-endocardique	- Sous décalage ST ou ST raide.
Lésion sous-épocardique	<ul style="list-style-type: none"> - Sus décalage ST (Onde de Pardee). - Occlusion aigüe d'une artère coronaire. <p style="text-align: center;">IMPORTANT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quand on a des douleurs thoraciques et un sus-décalage ST, on parle de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage, c'est l'infarctus à la phase aigüe. - À différencier des syndromes coronaires aigus sans sus-décalage, c'est-à-dire les lésions sous-endocardiques ainsi que les ischémies sous-endocardique et sous-épocardique.

«Nécrose » - Complexe QRS (vrai intérêt physiopathologique)	
Onde Q large ≥ 40 ms et / ou > à 1/3 de l'onde R	
Aspect QS (QRS exclusivement négatif)	<p>V1 V2 V3</p>
Onde Q ou onde q en V1, V2, V3	
Rabotage des ondes R en précordiales	<p>V1 V2 V3</p>

Infarctus du myocarde

Schéma	<p>Le phénomène du miroir obéit à la règle de l'électroneutralité du cœur : à un instant donné, toute polarité positive à un endroit du cœur, s'accompagne d'une polarité négative diamétralement opposée</p> <p>Image « en miroir »</p> <p style="text-align: center;">Ischémie Lésion Nécrose</p> <p style="text-align: right;">Lésion sous épigardique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quand on a une lésion sous-épigardique (onde de Pardee avec décalage du segment ST), on observe un sous-décalage dans les dérivation diamétralement opposées. - Effet miroir spécifique des syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST = Infarctus du myocarde à la phase aigüe. - Sus-décalage ST sans miroir peut être du par exemple à une péricardite.
Miroir	<p style="text-align: center;">Image « en miroir » V3, V4</p> <p style="text-align: center;">Image directe D2, D3, VF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si on a un sus-décalage à un endroit et un sous-décalage à un endroit opposé, on est sûr du diagnostic : infarctus de myocarde à la phase aigüe.
Territoires ECG	<ul style="list-style-type: none"> - Plan frontal : <ul style="list-style-type: none"> • Dérivation droite = aVR, • Dérivations inférieures = D3, aVF, D2, • Dérivations latérales hautes : aVL, D1. - Plan horizontal : <ul style="list-style-type: none"> • Antéro-septal = V1, V2, V3. • Apical = V3, V4, V5. • Antéro-latéral = V5, V6. • Postérieur (basal) = V7, V8, V9. • Ventricule droit = V3R, V4R.

Territoires ECG
En fonction de la circulation coronaire gauche dominant, droit dominant, équilibrée

Antéro-septal	V1 -V2 -V3	IVA moyenne
Apical	V4-V5	IVA distale
Antero-septo-apical	V1-V4	IVA proximale
Antéro-latéral	V5-V6-V7	Diagonale/ Cx
Antérieur étendu	V1-V6, DI-VL	IVA proximale
Inferieur	DII-DIII-VF	CD/Cx
Infero-latéral	DII DIII-VF, DI-VL	CD/Cx
Postérieur	V8, V9, V10 (miroir V1-V3)	Cx
Septal profond	D2, D3, VF +V1-V3	IVA / CD
Circonférentiel	V1-V6, D1-VL, DII-DII-VF	TC/ IVA proximale Rarement 2 artères différentes